

# FileMaker®

Windows Server 2003 ターミナル  
サービスでの FileMaker Pro 9 の実行



© 2001-2007 FileMaker, Inc. All Rights Reserved.

FileMaker, Inc.  
5201 Patrick Henry Drive  
Santa Clara, California 95054

FileMaker、ファイルメーカー及びファイルフォルダロゴは、FileMaker, Inc. の米国及びその他の国における登録商標です。ScriptMaker は、FileMaker, Inc. の商標です。その他記載された会社名及びロゴ、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。

FileMaker のドキュメンテーションは著作権により保護されています。FileMaker, Inc. からの書面による許可無しに、このドキュメンテーションを複製したり、頒布することはできません。このドキュメンテーションは、正当にライセンスされた FileMaker ソフトウェアのコピーがある場合そのコピーと共にのみ使用できます。

また、製品及びサンプルファイル等に登場する会社名、氏名、住所などのデータは全て架空のもので、実在する企業、人物とは一切関係ありません。スタッフはこのソフトウェアに付属する「Acknowledgements」ドキュメントに記載されます。他社の製品に関する記述は、情報の提供を目的としたもので、保証、推奨するものではありません。

詳細情報については [www.filemaker.co.jp](http://www.filemaker.co.jp) をご覧ください。

# 目次

## 第 1 章

### Windows Server 2003 ターミナルサービスの紹介

Windows Server 2003 ターミナルサービスについて	5
ターミナルサービスサーバー	5
ターミナルサービスクライアント (リモートデスクトップ接続)	5
RDP (Remote Desktop Protocol)	5
Windows Server 2003 ターミナルサービスを使用する利点	5
システム必要条件	5
Windows Server 2003 ターミナルサービスクライアントソフトウェア (リモートデスクトップ接続) のインストール	6

## 第 2 章

### Windows Server 2003 ターミナルサービスを利用した FileMaker Pro の使用

ターミナルサービスサーバーへの FileMaker Pro のインストール	7
使用に関する注意事項	7
FileMaker Pro ファイルを使用するための環境	8
非共有ファイル	8
FileMaker Server への接続	8
FileMaker Pro の機能と制限事項	8
TechInfo データベースの記事	8

## 付録 A

### ライセンスの必要条件

FileMaker ライセンス条件	9
ボリュームライセンスアグリーメント (VLA)	9
サイトライセンスアグリーメント (SLA)	9
Windows Server 2003 およびターミナルサービスライセンスの必要条件	9

#### 4 Windows Server 2003 ターミナルサービスでの FileMaker Pro の実行

# 第 1 章

## Windows Server 2003 ターミナルサービスの紹介

### Windows Server 2003 ターミナルサービスについて

ターミナルサービスは、あらゆるタイプのネットワーク接続で、多数のコンピュータから Windows Server 2003 コンピュータ上にインストールされているアプリケーションにリモートアクセスすることを可能にする Windows Server 2003 コンポーネントです。

ターミナルサービスには、サーバーとクライアントの通信手段として3つのコンポーネント（サーバー、クライアント、およびプロトコル）があります。

#### ターミナルサービスサーバー

ターミナルサービスをアプリケーションサーバーモードで使用する場合、すべてのアプリケーションはサーバー上で実行されます。ターミナルサービスサーバーは画面情報のみをクライアントに送信し、クライアントのマウスおよびキーボードの入力情報のみを転送します。

#### ターミナルサービスクライアント（リモートデスクトップ接続）

ターミナルサービスクライアント（リモートデスクトップ接続）は、シンクライアントテクノロジーを使用して Windows デスクトップ環境をユーザに提供します。クライアントは、サーバーとの接続を確立するだけで、仮想装置として動作します。

#### RDP（Remote Desktop Protocol）

ターミナルサービスをインストールすると、RDP（Remote Desktop Protocol）が自動的にインストールされます。RDP は、クライアントをターミナルサービスサーバーに接続するために設定する必要がある唯一の接続です。ネットワークアダプタにつき1つの RDP 接続を設定できます。

### Windows Server 2003 ターミナルサービスを使用する利点

- 組織では、ハードウェアサポート対象外の旧システム上でも、Windows ベースのアプリケーションを展開することができます。
- ユーザは、現在使用している既存のオペレーティングシステムおよびアプリケーションを使い続けることができます。
- 組織では、Windows ベースのアプリケーションを、さまざまなデスクトップ環境に LAN や WAN を通じて配信することができます。
- システム管理者は、ネットワーク上のすべてのデスクトップコンピュータにアプリケーションを個別にインストールする必要がなく、アプリケーションをサーバーマシンにインストールおよびアップデートするだけです。
- 低速のネットワーク接続でも、ネットワーク接続されたアプリケーションを効率的に実行できます。

### システム必要条件

Windows Server 2003 ターミナルサービスに必要なハードウェアは、同時接続するクライアント数とクライアントの使用条件によって異なります。詳細は、[www.microsoft.com/japan](http://www.microsoft.com/japan) を参照してください。

このバージョンでは、次のクライアントが FileMaker によってサポートされています。他のクライアントについては現在サポートされていません。

- Windows: Internet Explorer バージョン 6.0.2800.1106 で動作するターミナルサービスクライアント（リモートデスクトップ接続）バージョン 6.0.2600.0
- Mac OS: リモートデスクトップ接続バージョン 1.0.3（040913）

Windows Server 2003 ターミナルサービスでは、ユーザ間で実行可能なリソースを共有します。そのため、同じアプリケーションを実行する追加ユーザのメモリの必要条件は、最初のユーザがアプリケーションをロードするときの必要条件よりも少なくなります。


## Windows Server 2003 ターミナルサービスクライアントソフトウェア (リモートデスクトップ接続) のインストール

ターミナルサービスを使用する必要があるすべてのコンピュータに、Windows Server 2003 ターミナルサービスクライアントソフトウェア (リモートデスクトップ接続) をインストールします。

- Windows Server 2003 または Windows XP: リモートデスクトップ接続ソフトウェアがデフォルトでインストールされています。また、リモートデスクトップ Web 接続も使用できます。
- Mac OS: Remote Desktop Connection ソフトウェアをダウンロードする必要があります。[www.microsoft.com/japan/mac](http://www.microsoft.com/japan/mac) を参照してください。

## 第 2 章

# Windows Server 2003 ターミナルサービスを利用した FileMaker Pro の使用



## ターミナルサービスサーバーへの FileMaker Pro のインストール

**注意** インストールには、FileMaker Pro ソフトウェアと、ボリュームライセンスアグリーメント（VLA）またはサイトライセンスアグリーメント（SLA）のライセンスが必要です。

Windows Server 2003 ターミナルサービスサーバーに FileMaker Pro をインストールするには、次の操作を行います。

1. ターミナルサービスが Windows Server 2003 SP1 コンピュータにすでにインストールされ、正しく設定されていることを確認し、管理者としてログオンしていることを確認します。
2. [コントロールパネル] の [プログラムの追加と削除] をダブルクリックします。  
**注意** FileMaker Pro ボリュームライセンスまたはサイトライセンス CD-ROM の [Setup] アイコンには直接アクセスしません。
3. [プログラムの追加] をクリックします。
4. [CD または フロッピー] をクリックし、[次へ] をクリックします。  
[FileMaker Pro セットアップ] 画面が表示されます。
5. ソフトウェアライセンスの画面が表示されたら、ソフトウェアライセンスを読みます。[ライセンスの条項に同意します] をクリックしてソフトウェアライセンスに同意します。
6. 画面上の指示に従って FileMaker Pro をインストールします。  
インストールの問題の詳細については、FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced の『インストールおよび新機能ガイド』を参照してください。
7. [プログラムの追加と削除] プログラムがインストールを終了したら、[完了] をクリックします。

## 使用に関する注意事項

- メモリを必要とする FileMaker Pro ソリューションを使用する場合、または FileMaker Pro 以外にも複数のアプリケーションを使用する場合は、クライアントごとにより多くの RAM が必要です。

## 8 Windows Server 2003 ターミナルサービスでの FileMaker Pro の実行

- Pentium III や Pentium 4 などの、高速な Pentium プロセッサを使用します。

FileMaker では、Windows Server 2003 ターミナルサービスクライアントで実行する FileMaker Pro ソリューションの使用および開発をサポートしています。ターミナルサービスクライアントを FileMaker Pro ソリューションの開発環境として使用する場合、開発に関するいくつかの面で期待通りに機能しないこともあります。テクニカルサポートについては、[www.filemaker.co.jp/support](http://www.filemaker.co.jp/support) を参照してください。

## FileMaker Pro ファイルを使用するための環境

### 非共有ファイル

ターミナルサービスクライアントは、ネットワークで共有されていない FileMaker Pro ファイルにアクセスできます。非共有の FileMaker Pro ファイルのように、ターミナルサービスクライアントで、非共有ファイルを開発および使用することができます。共有ファイルおよびピアトゥピア環境（FileMaker Pro ネットワーク共有）でのデータベースの共有は、ターミナルサービスクライアントではサポートされません。

**注意** 特定のファイルの共有を解除にするには、[ファイル] メニューの [共有設定] サブメニューから [FileMaker ネットワーク...] を選択します。続いて、ファイルを選択して、[ユーザなし] を選択します。

### FileMaker Server への接続

FileMaker Server または FileMaker Server Advanced を使用してターミナルサービスサーバーでファイルを共有できます。FileMaker Pro を配置したターミナルサービスサーバーは、FileMaker Server にアクセスしてローカルの FileMaker Pro クライアントと同様に、ターミナルサービスクライアントでも FileMaker Server でホストされている FileMaker Pro ファイルを共有できるようにします。ターミナルサービスサーバーで実行している FileMaker Pro をユーザが開くと、標準のネットワーク環境で FileMaker Server へアクセスするのと同様の方法で、FileMaker Server によってホストされている FileMaker Pro ファイルへアクセスすることができます。詳細については、FileMaker Pro 『ユーザーズガイド』第5章の「クライアントとしての共有ファイルの開き方」を参照してください。

**注意** FileMaker Server は、Windows Server 2003 ターミナルサービスと同じコンピュータにインストールしないでください。

## FileMaker Pro の機能と制限事項

次の FileMaker Pro の機能は、ターミナルサービスクライアントでサポートされません。

- FileMaker Pro ネットワーク共有
- インスタント Web 公開
- ODBC/JDBC 共有
- サードパーティのプラグイン。プラグインの開発者は開発したプラグインがターミナルサービス上で動作可能かどうかを確認する必要があります。

## TechInfo データベースの記事

Windows Server 2003 ターミナルサービスでの FileMaker Pro の実行に関する記事については、TechInfo データベースを参照してください。TechInfo データベースには、[www.filemaker.co.jp/support](http://www.filemaker.co.jp/support) からアクセスすることができます。

# 付録 A

## ライセンスの必要条件

### FileMaker ライセンス条件

Windows Server 2003 ターミナルサービスを利用して FileMaker Pro を使用するには、ボリュームライセンスアグリーメント (VLA) またはサイトライセンスアグリーメント (SLA) が必要です。FileMaker Pro 通常製品は、ターミナルサービスと共に使用することはできません。

#### ボリュームライセンスアグリーメント (VLA)

VLA は、10 ライセンス以上の導入ニーズに柔軟に対応する、一括購入用ボリューム割引プログラムです。VLA では、ご購入いただいたソフトウェアのライセンス数だけソフトウェアを使用することができます。VLA の詳細については、[www.filemaker.co.jp/license](http://www.filemaker.co.jp/license) を参照してください。

#### サイトライセンスアグリーメント (SLA)

FileMaker SLA では、組織の従業員数またはコンピュータの保有台数が 50 以上の場合、対象製品を任意の組み合わせで、組織内のあらゆる場所にインストールできます。

ライセンスの詳細については、[www.filemaker.co.jp/license](http://www.filemaker.co.jp/license) を参照してください。

### Windows Server 2003 およびターミナルサービスライセンスの必要条件

Windows Server 2003 およびターミナルサービスライセンスの必要条件の詳細については、[www.microsoft.com/japan](http://www.microsoft.com/japan) を参照してください。

**10** Windows Server 2003 ターミナルサービスでの FileMaker Pro の実行